コンシールファスナー

表から縫い目の見えないファスナーです　（縫代2cm）

コンシールファスナー



押え金（家庭用・工業用があります）



① 縫代に芯を貼る（縫代巾＋0.5cm
長さは明き止まり＋1cm）
※明き止まりの位置はコンシール
ファスナーの長さより2cm位短く
設定して下さい

② 明き止まりまで縫い、明き
止まりより上を大きな針目
縫う（後でほどく為に
返し縫いはしない）



③ 縫代を割り縫い目より1cm
ずつ両側に線を引く
（明き止まりまで）

④ ファスナーを中表にして③の
線に合わせて縫代にしつけ糸
で止める（表に糸を通さない
様に注意）

⑤ 大きな針目の糸を外す



⑥ 引き手をファスナーの一番下まで下げる

⑦-1 丸まっているコイルのキワ
をめくり



⑦-2 根元に針を合わせて



⑦-3 押え金の溝にコイルが合う
様に押え金をおろす



⑦-4 反対側も同様に上から縫う
（※ 反対側を縫う際は反対側の
溝に合わせる）

ファスナーは上から明き止まり
まで縫う

⑧ 引き手を縫い目のスキ間から
くぐらせ引き手をあげる



⑨ ストッパーを明き止まりの位置
にペンチで止めしつけ糸をはずす