No.3305

フラップ付きたっぷりショルダーバッグ

kamakura SWANY

作品見本

縫代の付け方（縫代はすべて1cm）



※（芯を貼ります）の表記は接着芯を貼る場合の目安ですが、生地の厚さやお好みにより、貼らなくても制作できます
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります









①ポケットを作る

①-1 ポケットの表布と裏布を中表に合わせて口を縫う

①-2 表に返して口にステッチする

②ポケットを仮止めする

表の上に①のポケットを乗せ仮止めをして、中心を縫う

③マグホックを付ける

ポケットの表とフタの裏にマグホックを付ける









④フタを作る

④-1 フタの表布と裏布を中表に合わせて周囲を縫う

④-2 縫代に切り込みを入れる

④-3 表に返し形を整える

⑤フタを付ける

⑤-1 後切り替え布と後布の間にフタをはさみこみ縫う

⑤-2 縫代を下側に倒しステッチする









⑥ 脇マチを縫う

⑥-1 底中心を接ぐ場合は中表に合わせて縫う

⑥-2 本体と脇マチを中表に合わせて縫う（両側）

⑥-3 縫代に切り込みを入れる

⑦ 肩ひも作る

⑦-1立ち上げテープに角カンを通し仮止めする

⑦-2 立ち上げテープを片側の脇に仮止めする







⑦-3もう一方にテープを仮止めする

⑦-4 テープに送りカンを通し角カンに通す

⑦-5 もう一度テープを送りカンに通す

⑦-6 テープの先を折り縫う

⑧ 裏地を縫う

⑧-1 裏地を中表に合わせて脇・底を縫う （底に返し口をあけておく）









⑧-2 マチを広げて縫う

⑨ 口を縫う

⑨-1 裏地を表に返して本体の中に入れる

⑨-2 中表に合わせて口を縫う

⑨-3 表に返して口にステッチする

⑩ 裏地の返し口を縫う

裏地の返し口を出来上がりに折り、縫う