No.3470

Fan-shaped ポーチ

kamakura SWANY

作品見本

縫代の付け方（参考）　指定以外の縫代は１cm



※接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります
（芯を貼ります）の表記は接着芯を貼る場合の目安ですが、
生地の厚さやお好みにより、貼らなくても制作できます



① 中心を縫う

本体表ABを中表に合わせ、
中心を縫う
本体裏も同様に縫う
（表２枚、裏２枚）





② 本体表の接ぎにステッチをする（2組）

②-1 中心接ぎの縫代に
切込みを入れ、アイロンで割る
本体裏も縫代を割る

②-2 中心接ぎの縫い目から
2mm離れた位置の両側に
ステッチをする
（本体裏はステッチ不要）





②上図赤いラインで折る

③ ファスナーの端を始末する

ファスナーの上留・下留の先の
縫代を三角にたたむ（ファスナー留のギリギリで折る）







④-1 本体表にファスナーを
付け止まりまで仮止めする

④-2 本体表と裏を中表に合わせ
ファスナーをはさみ込み縫う

④-3 表に返しファスナーの際に
ステッチする

④-4 もう一方も同様に縫い、
底を2枚一緒に合わせ、
仮止めする（両側）

⑤底を縫う

本体表が中表になるように
合わせ底を縫う

⑥底の縫代を始末する

⑥-1 バイアステープを用意し、
中表にあわせ、縫う
両端に1cm縫代を付ける

⑥-2 バイアステープを表に返し
両端の縫代を内側に折り込む

⑥-3 下の縫い目を隠すように
テープをくるみ、端を縫う